Energia Potencial de um sistema de partículas

- ▶ Para um sistema de várias cargas, lembre que para o Campo Elétrico:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i.$$

O mesmo ocorre com o Potencial Elétrico.

Energia Potencial de um sistema de partículas

- ▶ O Potencial Elétrico produzido por uma única carga q a uma distância r , é dado por

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r},$$

se tivermos várias N cargas, situadas a distâncias $r_1, r_2, \dots, r_N$ da origem, temos que o potencial total será a soma:

$$V_{\text{tot}} = V_1 + V_2 + \dots + V_N = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}.$$

Potencial de Sistema de Partículas

- ▶ No sistema abaixo, calcule o Potencial Elétrico no ponto P (centro do quadrado).

Potencial de Sistema de Partículas

► Cálculo das distâncias r_i :

$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r \rightarrow r^2 = (d/2)^2 + (d/2)^2 = d^2/2$$
$$r = \frac{d}{\sqrt{2}} = d \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Potencial de Sistema de Partículas

- ▶ Agora calculamos o potencial de cada partícula no ponto P e somamos tudo:

$$\begin{aligned}V_P &= V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{r} + \frac{q_2}{r} + \frac{q_2}{r} \right) = \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) = \frac{q_{tot}}{4\pi\epsilon_0 r} = \\&= \frac{12 \times 10^{-9} - 24 \times 10^{-9} + 31 \times 10^{-9} + 17 \times 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0 d\sqrt{2}/2} = \\&= \frac{36 \times 10^{-9}}{8,82 \times 10^{-12} \cdot 4 \cdot 3,14 \cdot 1,3 \cdot 0,707} = \frac{36 \times 10^3}{102} = 350V.\end{aligned}$$

Potencial do Dipolo Elétrico num ponto P distante.

Onde $r \gg d$ e assim os raios r_+ e r_- são quase paralelos.

Potencial do Dipolo Elétrico num ponto P distante.

$$V = V_+ + V_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_- - r_+}{r_- r_+} \right).$$

Este fórmula é exata.

Potencial do Dipolo Elétrico num ponto P distante.

- ▶ Como os raios são quase paralelos, podemos usar o diagrama da direita:

$$r_- - r_+ \approx d \cos \theta$$

- ▶ Já o produto (porque $r \gg d$):

$$r_+ \approx r_- \approx r \rightarrow r_- r_+ \approx r^2,$$

ou

$$r_- r_+ \approx (r_+ + d \cos \theta)(r_+) = r_+^2 + r_+ d \cos \theta \approx r_+^2 \approx r^2.$$

Potencial do Dipolo Elétrico num ponto P distante.

- ▶ Assim, o potencial elétrico de um dipolo elétrico é dado por:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2},$$

- ▶ ou usando o vetor $\vec{p} = q\vec{d}$, e o vetor posição do ponto P , $\vec{r}$:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}.$$

Momento de Dipolo Induzido

O campo elétrico desloca as cargas positivas e negativas, criando um dipolo.

- ▶ Certas moléculas, naturalmente despolarizadas $p = 0$ podem adquirir um momento de dipolo não nulo quando sob a influência de um Campo Elétrico.

Potencial Elétrico produzido por uma distribuição contínua de cargas

- ▶ Com distribuição contínua de cargas (não cargas pontuais) precisamos usar o cálculo:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r},$$

onde

- ▶ Distribuição linear: $q \rightarrow dq = \lambda dl$,
- ▶ Distribuição superficial: $q \rightarrow dq = \sigma da$,
- ▶ Distribuição volumétrica: $q \rightarrow dq = \rho dv$.

Linha de cargas

- ▶ Considere uma barra infinita, reta, carregada uniformemente, com distribuição linear de carga λ C/m. Calcule o potencial a uma distância d da linha.

(a)

Esta barra carregada obviamente não é uma partícula.

(b)

Entretanto, podemos tratar este elemento como uma partícula.

(c)

Esta é a forma de calcular a distância r do elemento ao ponto P .

(d)

Precisamos somar os potenciais produzidos por todos os elementos.

Este é o elemento mais à esquerda.

(e)

Este é o elemento mais à direita.

$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\lambda dx}{(x^2 + d^2)^{1/2}}.$$

Linha de cargas

► Assim,

$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\lambda dx}{(x^2 + d^2)^{1/2}}.$$

$$\begin{aligned} V &= \int dV = \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(x^2 + d^2)^{1/2}} = \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(x + (x^2 + d^2)^{1/2} \right) \right]_0^L = \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(L + (L^2 + d^2)^{1/2} \right) - \ln d \right] = \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(\frac{L + (L^2 + d^2)^{1/2}}{d} \right) \right]. \end{aligned}$$

Se a barra for infinita

Note: Se a barra for infinita $L = \infty$, e o potencial será infinito!

$$\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(\frac{L + (L^2 + d^2)^{1/2}}{d} \right) \right].$$

Isso ocorre porque neste caso o potencial V não pode ser 0 no infinito! É necessário definir um outro ponto zero!

Por exemplo: Se $V(r_0) = 0$, podemos redefinir V da seguinte forma:

$$V' = V(r) - V(r_0).$$

Disco Carregado

- ▶ Considere um disco de raio R carregado uniformemente com distribuição de carga σ . Calcule o potencial elétrico num ponto P a uma altura z no eixo do disco.

Disco Carregado

- ▶ Elemento de área da - um estreito anel, de espessura dR' :

$$da = 2\pi R' dR'.$$

Assim, $dq = \sigma da = \sigma 2\pi R' dR'$.

- ▶ A distância do anel até o ponto P é dado por:

$$r^2 = R'^2 + z^2 \rightarrow r = \sqrt{R'^2 + z^2}.$$

Disco Carregado

- Assim o potencial gerado pelo fino anel será:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma R' dR'}{\sqrt{z^2 + R'^2}}.$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{R' dR'}{\sqrt{z^2 + R'^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{z^2 + R^2} - z \right).$$